

NuwaClaw 安装手册

NuwaClaw 是女娲智能体 OS 的组件。它将您的电脑接入女娲智能体 OS，实现对话操控电脑、自动化任务执行等强大功能。它是一款类 OpenClaw 产品。

NuwaClaw 目前在安全方面通过本地沙盒和权限组件来优化和控制本机安全。

一、NuwaClaw 智能体电脑客户端下载和安装

请根据您的操作系统选择对应的安装包进行下载。

下载地址：<https://info.swufe.edu.cn/info/1024/3141.htm>

二、接入流程

安装后按照以下步骤完成初始化配置：

- 1、运行安装程序并开始初始化双击下载的安装包，按照提示完成安装后，首次运行将自动进入初始化向导。端口保持默认即可，同时需要选择一个目录作为 Agent 的工作区。

初始化向导

完成配置后即可使用

⚙️ 基础设置 👤 账号登录

基础设置
完成配置后即可使用，进度自动保存

* 文件服务端口

* Agent 端口

* 工作区目录
 📁 选择

下一步：账号登录

- 2、输入服务域名、用户名和动态认证码

输入服务域名地址（可选，私有化部署时填写）、用户名（手机号或邮箱）以及 6 位动态认证码完成配置。

初始化向导

完成配置后即可使用

⚙️ 基础设置 👤 账号登录

*** 服务域名**

🌐

*** 账号**

👤

*** 动态验证码**

🔒

支持用户名、邮箱、手机号登录

校内配置使用以下参数：

服务域名：<https://agent.swufe.edu.cn>

账号：学校统一身份认证账号名

动态验证码：动态验证码需要从您的个人中心获取。登录<https://agent.swufe.edu.cn>。在界面左下放点击“人头图标”，再点击“个人资料”，进入“账号”界面。在账号界面的“动态验证码”一项下方就是登录的动态验证码。注意：动态验证码具有时效性。

个人资料

账号

手机绑定

重置密码

主题切换

用量统计

账号 ×

用户名 4 / 50

用户昵称 4 / 50

手机号码

邮箱地址

待绑定

动态验证码 (2026-03-13 11:20:35 过期)


251870 🔒 🔕

三、完成接入

确认后，您的电脑已成功接入 Nuwax 智能体 OS。现在您可以在首页看到 Agent@我的电脑。

现在您可以开始通过对话操控您的电脑，或使用您的电脑让 Agent 完成复杂的任务了。同时您也可以对您电脑专属的 Agent 做更加丰富的编排，比如增加 MCP、知识库、工作流、技能 Skill 等。您也可以点击“开始对话”或在移动端扫码来控制您的电脑。

点击“开始会话”按钮。通过对话方式使用 NuwaClaw。



四、使用安全注意

1、权限与隔离（最小够用原则）

- 强制使用沙箱模式。
- 文件仅限定专属工作区。
- 高危操作（删除和修改文件、改配置、发数据）必须注意或二次人工确认。
- 优先在容器、虚拟机或没有重要数据的电脑中运行，彻底隔离系统环境。

2、敏感信息保护

- 绝不明文存密码、API 密钥和私钥等，用密码管理器或环境变量注入。
- 对话和提示词中禁止输入敏感信息（银行卡、密码、身份证、内网地

址等)

3、应急处置

- 出现异常：立即停止服务、断网、重置密码、更新密钥等。
- 评估影响范围，从备份恢复。建议重要信息需要及时备份。

4、插件和 Skills 安全

- 使用官方插件和 Skills。
- 安装前审查代码。
- 做好白名单机制。